

TAP – FAQ 集 (<http://tap-help.topconagriculture.com/en/s/faq>)

■ TAP とは ?


TAP (Topcon Agricultural Platform) は、農業データのインポート/エクスポート、データの共有、処方箋の作成、車両のテレマティクス監視、リモートサポートなどを可能にするトプコンの IoT プラットフォームへの接続性を提供します。TAP はトプコンの Horizon ソフトウェアとシームレスに統合され TAP を搭載した X コンソールへのワイヤレスデータ転送やテレマティクスを提供します。

TAP FIELDS は農業の運用データ層を管理するアプリケーションです。



TAP FIELDS は、トラクターの取り付けられた X コンソールよりおこなった作業 (タスクデータ) をクラウドに蓄積して PC でそれらのデータの閲覧/管理をおこなうプラットフォーム (システム) になります。クラウドに管理されるのは、フィールド/ガイドライン/作業内容となります。(車両や牽引機は管理対象外になります。) 他社製製品で作成された TASKDATA も同時に管理でき、クラウドに蓄積されたフィールドやガイドラインは任意の X コンソールにダウンロードして別のコンソールで同じフィールドの作業を実施することもできます。

* TASKDATA は ISO 11783-10 で定義された共通フォーマットです。現在の TAP は TASKDATA 4.2 に準拠したデータを取り扱うことができます。



■ **TAP との互換性を確保するために必要な Horizon ソフトウェアのバージョンは何ですか ?**

Horizon 5.02.19.1 以降を搭載した X25, X35, XD で使用できます。

■ **TAP が対応しているサードパーティーのディスプレイのデータは何がありますか ?**

Ag Leader	EZ-Guide 250/500 (*.shp)
	Integra, Versa, Compass, Incommand (*.agdata)
AGCO	AGCO(ISOXML)
CNH industrial	FM-750,FM-1000,EZ-Guide 250/500, XCN-2050 (*.shp)
	AFS PRO 700 (.cn1)
Dickey John	IntelliAg (ISOXML)
JOHN DEERE	Greenstar 2, Greenstar 3
	John Deere Gen 4
Kverneland	IsoMatch Universal (ISOXML)
Outback	Rebel (*.shp)
Precision Planting	20/20 Seed Sense (*.2020) (*.dat)
Raven	CRX,Viper4+,Viper Pro(*.shp)
Trimble	AgGPS (*.shp)
	CFX-750,FMX,FMD,EZ Guide 250/500 (*.shp)
	Trimble (ISOXML)
Data exported from FMIS	Agfiniti export (.agdata)
	SMS, APEX, My JohnDeere, Mapshots AgStudio (.shp)

個別の読み込み手順は以下の URL を参照してください。(英文)

<http://tap-help.topconagriculture.com/en/s/faq/a/how-to-import-tasks-slash-jobs-to-tap>

■ **どのように TAP にデータをアップロードしますか ?**

TAP へのデータのアップロードには、いくつかの方法があります。

手動アップロード :

最初のアップロード方法は Fields の [タスク] タブにある [タスクを追加する] ボタンを使用する方法です。このデータは、フィールドの境界線に基づいて、適切な生産者、農場、圃場に自動的にアップロードされます。生産者、農場、圃場がまだ存在しない場合 ISOXML ファイルに含まれるデータを使用して作成されます。

自動アップロード :

TAP にデータをアップロードする 2 つ目の方法は TAP PRO と Cloudlynk (CL-10, CL-55) デバイスを使用する方法です。CL を搭載した Horizon X Console を使用すると、TAP 内に適切な生産者、農場、圃場がすでに作成されている場合、自動的にデータがアップロードされます。TAP が生産者、農場、圃場がまだ作成されていないことを検出した場合、コンソールから提供された情報を使用して作成されます。

■ **自分のデータを他人と共有することはできますか ?**

TAP では、共有する相手を完全にコントロールすることができ、具体的にどのようなデータを共有するかはお客様次第です。

■ **TAP のデータは公開/販売されますか？**

TAP は、お客様の同意なしにデータを公開したり配布することはありません。詳しくは、利用規約とプライバシーポリシーをご覧ください。

■ **リストにないウィジェットを追加することはできますか？**

現時点では、アクティブにしたアプリからしかウィジェットを追加できません。今後のリリースでは、例えばフェティライザーのプロバイダーなど、外部のウェブサイトからウィジェットを追加できるようになる予定です。

■ **TAP からタスクをダウンロードする場合、どのようなファイルをダウンロードするのですか？**

ISO XML ファイルです。