





## フィールド（ほ場）の選択方法

HORIZN5.01 以降でのフィールド（ほ場）の選択方法を説明します。


### 1. リストからの明示的な指定方法

1		<p>[ 圃場メニュー ]-[ フィールドの選択 ] と選択します。</p>
2		<p>[ フィールドを選択 ] ダイアログが表示されますので、目的のフィールドを選択して [ OK ] を選択します。</p>
3		<p>指定したフィールド境界が“青”で表示されて、ポップアップで選択したことが表示されます。</p>

## 2. 作業画面でのフィールド選択

1		<p>アクティブになっていないフィールド（ほ場）境界を選択します。</p>
2		<p>[ フィールドの選択 ] が、ポップアップしますので選択します。</p>
3		<p>選択したフィールド（ほ場）がアクティブになります。</p> <p>但し、タスク記録中は他のフィールド（ほ場）の選択はできません。</p>

### 3. フィールドの自動選択

<p>1</p>		<p>HORIZON5 が起動して測位が開始されると最も近傍にあるフィールドが候補として自動的に選択されます。</p>
<p>2</p>		<p>そのまま車両を走行させ隣のフィールドに差し掛かるとその場所のフィールドが候補としてポップアップで表示されます。</p>
<p>3</p>		<p>しばらくするとそのフィールドのガイドラインも含めて表示され候補としてポップアップで表示されます。</p>
<p>4</p>		<p>そのまま車両を走行させてまた隣のフィールドに入るとその場所のフィールドが候補としてポップアップで表示されます。</p> <p>その時点でポップアップの [ 選択 ] アイコンを選択することで明示的にフィールドを指定できます。</p>

#### 4. フィールドの自動選択の無効の条件

<p>1</p>		<p>フィールドとガイドラインを指定して、左図の 1, 2 項のようにオートステアリングで走行している場合にはフィールドの自動選択は無効になっています。</p>
<p>2</p>		
<p>3</p>		<p>フィールドとガイドラインを指定して、左図の 3, 4 項のようにタスク作業で記録中で走行している場合にはフィールドの自動選択は無効になっています。</p>
<p>4</p>		

